

DIGEO Kundenkalkulator



Handbuch für die Konfiguration und
Einbindung des DIGEO Kundenkalkulators

DIGEO Kundenkalkulator

Einbindung in Ihre Website

Guten Tag,

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren DIGEO Kundenkalkulator entschieden haben.

Mit unserem einfach zu bedienenden intuitiven Tool positionieren Sie sich bereits auf Ihrer Website als Finanzierungs- und Leasing-Experte, geben Ihren Kunden direkte Antworten auf Anfragen und bringen sie der Entscheidung maßgeblich näher.

Der DIGEO Kundenkalkulator bietet verschiedene Farbschemata und bettet sich dadurch perfekt in Ihre Website ein. Selbstverständlich auch auf mobilen Geräten – denn er ist responsiv programmiert und passt sich automatisch an alle gängigen Formate an.

Um den DIGEO Kundenkalkulator schnell und einfach zu konfigurieren und in Ihre Website einzubinden, möchten wir Sie bitten, sich das Handbuch sorgfältig durchzulesen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Anmeldung	3
2.	Konfigurationsbereich	5
2.1	Eingabe Ihrer persönlichen Daten	6
2.2	Hinterlegung Ihrer Website-Adresse	7
2.3	Optische Anpassungen	7
2.4	Anzeige der Funktionen auf Ihrer Website	9
2.5	Eingabe von Zinssätzen	10
2.6	Eingabe von Laufzeiten	10
2.7	Eingabe von Nachlässen für Neuwagen-Leasing (aktuell noch nicht verfügbar)	11
2.8	Eingabe von Standardwerten	12
2.8.1	Kaufpreis	12
2.8.2	Finanzierung und Leasing	14
3.	Varianten zur Einbindung in Ihre Website	15
3.1	Einbindung mit Übergabe der Fahrzeugdaten aus Ihrer Fahrzeugverwaltung	16
3.2	Einbindung ohne Übergabe der Fahrzeugdaten aus einer Fahrzeugverwaltung	17
3.3	Einbindung über eine externe Verlinkung	18
3.4	Anleitung zur technischen Einbindung für Agenturen und Dienstleister	18

1. Anmeldung

Damit Sie den DIGEO Kundenkalkulator individuell konfigurieren und in Ihre Händler-Website einbinden können, benötigen Sie zunächst ein BDK Nutzerkonto. Nachfolgend erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein BDK Nutzerkonto beantragen und Sie sich anschließend im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators anmelden können.

- 1.) Nachdem Sie sich für den DIGEO Kundenkalkulator entschieden haben und die Vertragsunterlagen bei uns im Haus eingegangen sind, erhalten Sie eine E-Mail von dem Absender „BDK Nutzerverwaltung“. Klicken Sie in dieser E-Mail auf den Button „Konto erstellen“, um ein BDK Nutzerkonto zu beantragen. Anschließend öffnet sich ein neues Dialogfeld.



- 2.) Um Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren, klicken Sie in dem Dialogfeld einfach auf den Button „Weiter“.



3.) Vergeben Sie in diesem Dialogfeld nun Ihr persönliches Passwort. Bitte beachten Sie die Regeln zur Passwortvergabe. Klicken Sie anschließend auf den Button „Weiter“.



The screenshot shows a web interface for BDK user management. At the top left is the BDK logo. The main heading is "Nutzerverwaltung". Below it is the sub-heading "Passwortvergabe". The text reads: "Bitte vergeben Sie ein Passwort, damit Sie Ihr Konto nutzen können." followed by "Folgende Bestandteile muss Ihr Passwort enthalten:". A list of requirements follows: "Mindestens ein Sonderzeichen", "Mindestens einen Großbuchstaben", "Mindestens einen Kleinbuchstaben", "Mindestens eine Zahl", and "Mindestens acht Stellen lang". Below this is a note: "Darüber hinaus darf Ihr neues Passwort nicht mit einem Ihrer drei vorherigen übereinstimmen." There are two input fields: "Neues Passwort" and "Passwort bestätigen". At the bottom is a button labeled "Weiter →".

4.) Nach Klick auf den Button „Zum Kundenkalkulator“ gelangen Sie nun zur Anmeldemaske des DIGEO Kundenkalkulators.



The screenshot shows a web interface for BDK user management. At the top left is the BDK logo. The main heading is "Nutzerverwaltung". Below it is the sub-heading "Anmelde-Status". The text reads: "Sie können sich jetzt mit Ihren Zugangsdaten anmelden." Below this is a button labeled "Zum Kundenkalkulator →".

5.) Nach Erstellung der Ihres BDK Nutzerkontos können Sie sich auf der Anmeldemaske mit Ihrem Nutzernamen (Ihre E-Mail-Adresse) und Ihrem persönlichen Passwort unter der folgenden Website-Adresse für den Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators anmelden:

<https://kundenkalkulator-konfiguration.bdk-bank.io> Am besten speichern Sie sich diese Website-Adresse als Lesezeichen ab.



The screenshot shows the BDK user management interface. At the top left is the BDK logo. The main heading is 'Nutzerverwaltung'. Below it is the section 'Anmeldung'. There are two input fields: 'Nutzername (E-Mail-Adresse)' and 'Passwort'. Below the password field is a 'Weiter →' button. At the bottom, there is a link 'Passwort vergessen?'.

2. Konfigurationsbereich

In diesem Kapitel erhalten Sie alle erforderlichen Informationen, um den DIGEO Kundenkalkulator optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wir empfehlen Ihnen, die Daten nach jedem Eingabeblock zwischenspeichern. Den hierzu erforderlichen Button „Einstellung speichern“ finden Sie direkt unter dem Bereich „Standardwerte“ auf der rechten Seite.



Abbildung 1: Zwischenspeicherung Ihrer Eingaben

2.1 Eingabe Ihrer persönlichen Daten

- / Im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators unter „Impressum & Standorte“ geben Sie zunächst unter „Händlernamen“ den Namen Ihres Autohauses ein.
- / Mit der „E-Mail-Adresse für Angebotsanfragen“ legen Sie die Empfänger-E-Mail-Adresse fest, an die Ihnen alle durch den DIGEO Kundenkalkulator generierten Kundenanfragen (Leads) geschickt werden.
- / Die „E-Mail-Adresse für Kundenrückfragen“ erscheint in der Bestätigungs-Mail, die Ihre Kunden auf Ihre Angebotsanfrage erhalten. Auf diesem Wege können Ihre Kunden mögliche Rückfragen direkt an Sie richten.
- / Der Link zu Ihrer Datenschutzerklärung muss angegeben werden, damit Ihre Kunden diese vor Versand Ihrer Angebotsanfrage entsprechend der rechtlichen Bestimmungen bestätigen können.
- / Im Anschluss fügen Sie Ihre Signatur und Ihr Impressum ein, die dann ebenfalls in der Bestätigungs-Mail an Ihre Kunden hinterlegt werden.
- / Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit, den DIGEO Kundenkalkulator mit Ihren Fahrzeuginseraten zu verknüpfen, sodass dieser auf die Standortdaten aus Ihrer Fahrzeugverwaltung zurückgreift. (Die Details zur Einbindung finden Sie im Kapitel 3.1). Auf diese Weise lassen sich Kundenanfragen direkt dem richtigen Standort zuordnen. Dazu können Sie mit einem Klick auf „Standort hinzufügen“ weitere Standorte mit entsprechenden E-Mail-Adressen hinzufügen.

Impressum & Standorte


Händlername*	E-Mailadresse für Angebotsanfragen*	E-Mailadresse bei Kundenrückfragen*
<input type="text" value="Musterautohaus GmbH"/>	<input type="text" value="Musterautohaus@mail.de"/>	<input type="text" value="Musterautohaus@mail.de"/>
Link zur Datenschutzerklärung*	Signatur / Impressum*	
<input type="text" value="https://musterautohaus.de/datenschutz"/>	<input type="text" value="z.B. Autohaus Mustermann - Musterstraße 123 - Telefon 0123 / 45678 ..."/>	

+ Standort hinzufügen

Abbildung 2: Impressum & Standorte

2.2 Hinterlegung Ihrer Website-Adresse

Geben Sie bitte an, auf welcher Website Sie den DIGEO Kundenkalkulator einbinden wollen. Diese Information stellt sicher, dass Ihre individuelle Konfiguration ausschließlich für Ihre eigene Website zur Verfügung steht. Tragen Sie dabei nur die Hauptseite und nicht den kompletten Link zur vorgesehenen Unterseite ein. Sollten Sie mehrere Hauptseiten haben, z. B. für verschiedene Standorte, können Sie an dieser Stelle weitere Websites hinzufügen. Wichtig ist, dass Sie der Website-Adresse Ihrer Startseite das verwendete Protokoll voranstellen: **http://** oder **https://**



Webseiten

Auf welchen Webseiten wollen Sie den DIGEO Kundenkalkulator einbinden? Es muss mindestens eine Webseite angegeben werden.

https://www.musterautohaus.de

+ Webseite hinzufügen

Abbildung 3: Hinterlegung Ihrer Website-Adresse

2.3 Optische Anpassungen

Im Bereich „Einstellungen Optik“ (s. Abbildung 4) können Sie den DIGEO Kundenkalkulator optisch an Ihren eigenen Markenauftritt anpassen. Dazu wählen Sie zunächst eines der vorgegebenen Farbschemata aus. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, das Erscheinungsbild weiter zu optimieren. Die Eingabe eines HEX-Codes für Ihren Markenfarbton, der Ihren Marketing-Verantwortlichen sicher bekannt ist, stellt dabei eine Möglichkeit dar. Alternativ verwenden Sie den Schieberegler zur Farbauswahl. Auf der rechten Seite sehen Sie in der Vorschau die mögliche Darstellung.

Einstellungen Optik

Welches Farbschema soll der Kundenkalkulator auf Ihrer Webseite haben?

Farbschema




Hintergrundfarbe

Farbe des gesamten Hintergrunds.

Textfarbe

Farbe von regulären Textinhalten.



Primäre Akzentfarbe

Farbe von besonders hervorgehobenen Inhalten.

Primäre Akzentfarbe - Invers

Farbe von Inhalten, die auf der primären Akzentfarbe dargestellt werden.

Sekundäre Akzentfarbe

Farbe von hervorgehobenen Inhalten.

Sekundäre Akzentfarbe - Invers

Farbe von Inhalten, die auf der sekundären Akzentfarbe dargestellt werden.

Boxfarbe

Farbe, die für Ränder, sowie bestimmte Boxen verwendet wird.

Fehlerfarbe

Farbe für Ränder und Boxen von Fehlerzuständen.

Fehlertextfarbe

Farbe von Inhalten, die auf der Fehlerfarbe dargestellt werden.

Vorschau

Überschrift

Beispieltext 1

Beispieltext 2

Beispieltext 3



159,00 €

2000

4000

WEITER ↓

WEITER ↓

Fußnote

Fehlermeldung

Abbildung 4: Optische Anpassungen

2.4 Anzeige der Funktionen auf Ihrer Website

Im Bereich „Einstellungen Funktionen“ entscheiden Sie per Schieberegler individuell und flexibel, welche Funktionen des DIGEO Kundenkalkulators Sie auf Ihrer Website anzeigen möchten.

Funktionen

Welche Zusatzleistungen & Funktionen möchten Sie Ihren Kunden im Finanzierungs- bzw Leasingrechner anbieten?

Finanzierungsrechner Ermöglicht das Berechnen einer Finanzierungsrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Leasingrechner Ermöglichen Sie das Berechnen einer Leasingrechnung	<input type="checkbox"/>
Zusatzprodukte Verfügbare Zusatzprodukte zur Auswahl stellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Weiche zur Antragsstrecke Ermöglicht den Absprung zur digitalen Antragsstrecke	<input type="checkbox"/>
Finanzierung privat	<input type="checkbox"/>
Kreditvoreinschätzung Bietet die Möglichkeit, eine Kreditvoreinschätzung durchzuführen	<input type="checkbox"/>
Finanzierung privat	<input checked="" type="checkbox"/>
Finanzierung gewerblich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontaktformular Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, ein Kontaktformular auszufüllen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrzeugpreis Zeigen Sie den Fahrzeugpreis auf der Visitenkarte an	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahlung Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, eine Anzahlung auszuwählen	<input checked="" type="checkbox"/>
Probefahrt Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, eine Probefahrt auszuwählen	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlusszahlung Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, eine Schlusszahlung auszuwählen	<input type="checkbox"/>

Vom Kunden wählbar

Abbildung 5: Einstellungen der Funktionen

Hinweis zum Leasing-Rechner: Der Leasing-Rechner steht derzeit nur für Gebrauchtwagen zur Verfügung und nur, wenn Sie den DIGEO Kundenkalkulator mit Ihrer Fahrzeugverwaltung verknüpfen (Die Details zur Einbindung finden Sie im Kapitel 3.1).

Eine weitere wichtige Information: Da der Leasing-Rechner nur bei regelbesteuerten Fahrzeugen angezeigt wird, benötigt das System die Übergabe einer entsprechenden Information aus Ihrer Fahrzeugverwaltung, um zwischen einer Regel- und Differenzbesteuerung unterscheiden zu können. Liegt eine diese Information nicht vor, wird von einer Regelbesteuerung ausgegangen.

2.5 Eingabe von Zinssätzen

Wenn Sie den DIGEO Kundenkalkulator mit Ihrer Fahrzeugverwaltung verknüpft haben, können Sie neben den Basiswerten (Pflichtfelder) auch individuelle Zinssätze für bestimmte Hersteller und Modelle vergeben. (Die Details zur Einbindung finden Sie im Kapitel 3.1) Diese Angaben überschreiben dann die voreingestellten Werte.

Zinssätze

Basiswerte Diese Werte gelten global für alle Modelle, solange kein Wert für den jeweiligen Hersteller oder das jeweilige Modell vergeben wurde.

Finanzierungs-Zinssatz*	Leasing-Zinssatz*
<input type="text" value="4.99"/>	<input type="text" value="5.99"/>

Hersteller	Finanzierungs-Zinssatz	Leasing-Zinssatz	
<input type="text" value="Herstellerbezeichnung"/>	<input type="text" value="zwischen 0 - 8.99"/>	<input type="text" value="zwischen 0.01 - 8.99"/>	<input type="button" value="Hersteller löschen"/>
<input type="text" value="Modellbezeichnung"/>	<input type="text" value="zwischen 0 - 8.99"/>	<input type="text" value="zwischen 0.01 - 8.99"/>	<input type="button" value="Modell löschen"/>

Abbildung 6: Eingabe von Zinssätzen

2.6 Eingabe von Laufzeiten

Hinterlegen Sie die Laufzeiten, die Sie für Ihre Finanzierung oder Ihr Leasingangebot darstellen möchten.

Laufzeiten

Konfigurieren Sie die Laufzeiten, die für Ihre Finanzierung oder Leasing verfügbar sein sollen.

Laufzeiten Finanzierung

12 Monate x 24 Monate x 36 Monate x 48 Monate x 54 Monate x 60 Monate x 72 Monate x 84 Monate x x | v

Laufzeiten Leasing

24 Monate x 36 Monate x 42 Monate x 48 Monate x 54 Monate x 60 Monate x x | v

Abbildung 7: Eingabe von Laufzeiten

2.7 Eingabe von Nachlässen für Neuwagen-Leasing (aktuell noch nicht verfügbar)

Legen Sie je nach Fahrzeug individuelle Leasing-Nachlässe für Ihre Neuwagen fest. Bitte beachten Sie, dass Sie für Gebrauch- und Jungwagen keine Nachlässe anlegen können.

Nachlässe

Konfigurieren Sie die Nachlässe für Ihre Neuwagen. Gebrauch- und Jungwagen sind von diesen Nachlässen ausgeschlossen.

Hersteller	Privatleasing-Nachlass in %	Gewerbeleasing-Nachlass in %	
<input type="text" value="Herstellerbezeichnung"/>	<input type="text" value="zwischen 0 - 50"/>	<input type="text" value="zwischen 0 - 50"/>	<input type="button" value="🗑️ Nachlass löschen"/>
<input type="text" value="Modellbezeichnung"/>	<input type="text" value="zwischen 0 - 50"/>	<input type="text" value="zwischen 0 - 50"/>	<input type="button" value="🗑️ Nachlass löschen"/>

→ Modell hinzufügen

+ Hersteller hinzufügen

Abbildung 8: Eingabe von Nachlässen für Neuwagen

2.8 Eingabe von Standardwerten

Im Bereich „Standardwerte“ haben Sie die Möglichkeit, den Kaufpreis sowie unterschiedliche Parameter für Finanzierungen und Leasing als standardisierte Werte für Ihre Kunden vor einzustellen.

2.8.1 Kaufpreis

Wenn Sie den DIGEO Kundenkalkulator mit Ihrer Fahrzeugverwaltung verknüpfen, wird der Kaufpreis direkt aus den Fahrzeugdaten gezogen. (Die Details zur Einbindung finden Sie im Kapitel 3.1). Falls Sie diese Option nicht nutzen wollen oder können, geben Sie hier Mindest- und Maximalwerte für den Kaufpreis an. Zusätzlich legen Sie im Feld „Initial eingestellter Kaufpreis in €“ einen Betrag fest, der Ihren Kunden initial angezeigt wird.

Standardwerte

Kaufpreis			Diese Werte gelten für die vom Kunden wählbaren Einstellungen des Kaufpreises, wenn kein Fahrzeug voreingestellt ist.		
Minimal auswählbarer Kaufpreis in €*	Initial eingestellter Kaufpreis in €*	Maximal auswählbarer Kaufpreis in €*			
<input type="text" value="800"/>	<input type="text" value="25000"/>	<input type="text" value="999999"/>			
Finanzierung			Diese Werte werden für Ihre Kunden im Finanzierungskalkulator voreingestellt sein.		
Anzahlung in %*	Schlusszahlung in %*	Laufzeit in Monaten*			
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="60"/>			
Leasing			Diese Werte werden für Ihre Kunden im Leasingkalkulator voreingestellt sein.		
Sonderzahlung in %*	Jährliche Laufleistung in km*	Laufzeit in Monaten*			
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15000"/>	<input type="text" value="36"/>			

Abbildung 9: Eingabe von Standardwerten

Anpassung des Kaufpreises per Event

Möchten Sie den übergebenen Fahrzeugpreis aus Ihrer Fahrzeugverwaltung anpassen, dann verwenden Sie ein sogenanntes CustomEvent. Bei einem „Event“ handelt es sich um eine ereignisorientierte Programmierung. Sollten Sie mit einem externen Dienstleister, z. B. einer Web-Agentur, zusammenarbeiten, beziehen Sie diese mit ein. Das entsprechende Skript finden Sie im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators ganz unten unter „Zusätzliche Funktionen“. Kopieren Sie das Skript und fügen es in Ihrem fügen es im Quellcode Ihrer Website an der gewünschten Stelle ein hinzu.

Zusätzliche Funktionen

Anpassung des Fahrzeugpreises per Event

Der eingestellte Fahrzeugpreis kann nach dem Laden des Kundenkalkulators dynamisch angepasst werden. Dazu wird ein CustomEvent verwendet:

```
document.dispatchEvent(new CustomEvent('onPurchasePrice', {detail: {purchasePrice: 12345}}));
```

Abbildung 10: Anpassung des Kaufpreises per Event

2.8.2 Finanzierung und Leasing

Für den Finanzierungsrechner legen Sie Ihre individuellen Standardwerte für die Anzahlung, die prozentuale Schlusszahlung* und eine Vertragslaufzeit fest. Ihre Kunden erhalten dadurch eine zusätzliche Orientierung und können diese Werte natürlich nach ihrem Bedarf anpassen. Im Anschluss tragen Sie bei Bedarf die Standardwerte für den Gebrauchtwagen-Leasing-Rechner ein. Hier haben Sie die Möglichkeit, Angaben zur Sonderzahlung in Prozent, zur jährlichen Laufleistung sowie der Laufzeit in Monaten zu machen.

Standardwerte

Kaufpreis Diese Werte gelten für die vom Kunden wählbaren Einstellungen des Kaufpreises, wenn kein Fahrzeug voreingestellt ist.

Minimal auswählbarer Kaufpreis in €*	Initial eingestellter Kaufpreis in €*	Maximal auswählbarer Kaufpreis in €*
<input type="text" value="800"/>	<input type="text" value="25000"/>	<input type="text" value="999999"/>

Finanzierung Diese Werte werden für Ihre Kunden im Finanzierungskalkulator voreingestellt sein.

Anzahlung in %*	Schlusszahlung in %*	Laufzeit in Monaten*
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="60"/>

Leasing Diese Werte werden für Ihre Kunden im Leasingkalkulator voreingestellt sein.

Sonderzahlung in %*	Jährliche Laufleistung in km*	Laufzeit in Monaten*
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15000"/>	<input type="text" value="36"/>

[↶ Einstellung speichern](#)

Abbildung 11: Finanzierung und Leasing

Wichtig: Nachdem Sie alle Eingaben aus dem Kapitel 2 vorgenommen haben, speichern Sie bitte unten rechts unterhalb des Bereichs „Standardwerte“ Ihre Einstellungen.

*Die prozentuale Schlusszahlung bezieht sich auf die seitens der BDK festgelegten Restwerte.

3. Varianten zur Einbindung in Ihre Website

Den Bereich „Einbindung in Ihre Website“ finden Sie unterhalb der „Standardwerte“ im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators. Er wird sichtbar, sobald Sie die grundlegenden Einstellungen im Konfigurationsbereich vorgenommen und abgespeichert haben.

Für die Integration des DIGEO Kundenkalkulators sind technische Kenntnisse in der Web-Entwicklung erforderlich. Sollten Sie mit einem externen Dienstleister, z. B. einer Web-Agentur, zusammenarbeiten, beziehen Sie diese mit ein. Mehr hierzu finden Sie unter Kapitel 3.4.

Um den DIGEO Kundenkalkulator auf Ihrer Website einzubinden, wählen Sie einfach aus den drei Einbindungsvarianten (s. Tabelle 1) die für Sie passende aus. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht Ihnen, welche Funktionen die jeweilige Einbindungsvariante enthält:

Funktion	Mit Übergabe der Daten aus Ihrer Fahrzeugverwaltung	Ohne Übergabe der Daten aus einer Fahrzeugverwaltung	Über eine externe Verlinkung
Finanzierungsrechner	x	x	x
Leasing-Rechner*	x		
Hinzufügen von Zusatzprodukten	x	x	x
Kreditvoreinschätzung	x	x	x
Anfrage einer Probefahrt	x	x	x
Standortzuordnung	x		
Hersteller- bzw. modellbezogene Zinsfestlegung	x		
Hinterlegen von individuellen Nachlässen	x		


Tabelle 1: Funktionsumfang der drei Einbindungsvarianten

*Der Leasing-Rechner steht aktuell nur für Gebrauchtwagen zur Verfügung.

3.1 Einbindung mit Übergabe der Fahrzeugdaten aus Ihrer Fahrzeugverwaltung

Bei dieser Variante können Sie den vollen Funktionsumfang nutzen. Voraussetzung ist, dass Sie die Informationen auf Ihrer Website mittels eigener Fahrzeugverwaltung darstellen und somit Parameter wie Standort, Hersteller, Modellbezeichnung oder Preis an den DIGEO Kundenkalkulator übergeben werden können.

Für die Einbindung in Ihre Website kopieren Sie das Skript „Kundenkalkulator mit Fahrzeug“ auf der linken Seite im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators (s. Abbildung 10) und fügen es im Quellcode Ihrer Website an der gewünschten Stelle ein. Das Skript fügt die HTML-Elemente des DIGEO Kundenkalkulators automatisch hinzu. Inhalt des DIGEO Kundenkalkulators wird an der Stelle Ihrer Website ergänzt, an der Sie das Skript integrieren. Bitte entscheiden Sie daher vorher, in welchem Bereich Sie den DIGEO Kundenkalkulator integriert haben möchten. Die Konfiguration können Sie jederzeit ohne Änderung am bereits integrierten Skript anpassen.



```
<script>
(function () {
  const targetContainer = document.createElement('script');

  targetContainer.id = 'bdk-leads-ref';
  targetContainer.src = 'https://Kundenkalkulator-test.bdk-bank.io/bdk-leads.js' +
    '?retailerId=cab4d330-3e08-45a9-bc57-be793d48a834' +
    '&price=${PRICE}' +
    '&powerInKw=${POWER_IN_KW}' +
    '&mileageInKm=${MILEAGE}' +
    '&initialRegistration=${INITIAL_REGISTRATION}' +
    '&vehicleType=${VEHICLE_TYPE}' +
    '&schwackeCode=${SCHWACKE_CODE}' +
    '&manufacturer=${MANUFACTURER}' +
    '&model=${MODEL}' +
    '&location=${LOCATION}' +
    '&offerNumber=${OFFER_NUMBER}' +
    '&vatIncluded=${VAT_INCLUDED}';

  document.head.appendChild(targetContainer);
})();
</script>
<div id="bdk-leadstrecke"></div>
```

In die Zwischenablage kopieren

Abbildung 12: Einbindung mit Übergabe der Daten Ihrer Fahrzeugverwaltung


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die mit \${Parametername} bezeichneten Elemente die Übergabe eines Wertes aus Ihrer Fahrzeugverwaltung erwarten. Wichtig ist, dass die Schreibweise dieser Werte im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators mit denen aus Ihrer Fahrzeugverwaltung exakt übereinstimmen. Beispiel: Wenn Sie einen Standort mit dem Namen „Hamburg“ anlegen, dieser allerdings in Ihrer Fahrzeugverwaltung mit „HH“ bezeichnet wird, kann die Zuordnung nicht erfolgen.

Details zu den einzelnen Parametern finden Sie im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators in der Tabelle „Parameterbeschreibungen“.

3.2 Einbindung ohne Übergabe der Fahrzeugdaten aus einer Fahrzeugverwaltung

Haben Sie nicht die unter 2.1 beschriebene Möglichkeit zur Übergabe von Fahrzeugdaten, verfügen jedoch über eine eigene, unabhängige Website, können Sie den DIGEO Kundenkalkulator wie folgt einbinden:

Kopieren Sie das Skript „Kundenkalkulator ohne Fahrzeug“ auf der rechten Seite im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators (s. Abbildung 11) und fügen es im Quellcode Ihrer Website an der gewünschten Stelle ein. Das Skript fügt die HTML-Elemente des DIGEO Kundenkalkulators automatisch hinzu. Der Inhalt des DIGEO Kundenkalkulators wird an der Stelle Ihrer Website ergänzt, an der Sie das Skript integrieren. Bitte entscheiden Sie daher vorher, in welchem Bereich Sie den DIGEO Kundenkalkulator integriert haben möchten. Die Konfiguration können Sie jederzeit ohne Änderung am bereits integrierten Skript anpassen.



Kundenkalkulator mit Fahrzeug	Kundenkalkulator ohne Fahrzeug
	<pre><script> (function () { const targetContainer = document.createElement('script'); targetContainer.id = 'bdk-leads-ref'; targetContainer.src = 'https://kundenkalkulator-test.bdk-bank.io/bdk-leads.js?retailerId=cab4d330-3e08-45a9-bc57-be793d48a834'; document.head.appendChild(targetContainer); })(); </script> <div id="bdk-leadstrecke"></div></pre>

[In die Zwischenablage kopieren](#)

Abbildung 13: Einbindung ohne Übergabe der Daten aus einer Fahrzeugverwaltung

3.3 Einbindung über eine externe Verlinkung

Wenn die unter 3.1 und 3.2 dargestellten Varianten für Sie nicht umsetzbar sind, z. B. weil Sie eine Hersteller-Partnerseite verwenden, können Sie den DIGEO Kundenkalkulator auch über eine externe Verlinkung einbinden. Die für Sie individuell konfigurierte Adresse für diese Einbindungsvariante finden Sie im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators unter „Weiterleitung auf einen externen DIGEO Kundenkalkulator“. Kopieren Sie diese Adresse, erstellen Sie auf Ihrer Händler-Website einen Link und hinterlegen Sie die kopierte Adresse als Ziel. Wenn Ihr Kunde jetzt auf den Link auf Ihrer Händler-Website klickt, öffnet sich ein neues Fenster mit dem DIGEO Kundenkalkulator.




Abbildung 14: Einbindung über eine externe Verlinkung

3.4 Anleitung zur technischen Einbindung für Agenturen und Dienstleister

Das Benutzerhandbuch ist im Konfigurationsbereich des DIGEO Kundenkalkulators hinterlegt. Sollten Sie mit einem externen Dienstleister, z. B. einer Web-Agentur, zusammenarbeiten, laden Sie sich alle erforderlichen technischen Informationen zur Einbindung kompakt als PDF herunter und leiten diese weiter. In dem Benutzerhandbuch finden Sie u. a. die für Sie individuell erstellten Skripts für die Einbindung. Zum Herunterladen klicken Sie einfach auf den Button „Benutzerhandbuch herunterladen“.




Abbildung 15: Handbuch zur technischen Einbindung

Hilfreiche Videos zur Nutzung und Einbindung des DIGEO Kundenkalkulators finden Sie auf unserer Website unter www.bdk-bank.de/kundenkalkulator-support

Sie haben Fragen zum DIGEO Kundenkalkulator? Unser Händlerservice berät Sie gerne!

T 040 48091-7777 (Mo.–Fr. 08:00–18:00 Uhr)

E haendlerservice@bdk-bank.de

Oder wenden Sie sich direkt an Ihren Spezialisten Digitalisierung der BDK.

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Postfach 57 02 07, 22771 Hamburg
T 040 48091-0 · F 040 4801940
info@bdk-bank.de · www.bdk-bank.de